

-Partuer der Region



Wechsel der VR-NetWorld Card

Programmaktualisierung

Prüfen Sie zunächst, ob Sie die aktuellste Version der VR NetWorld Software nutzen. Klicken Sie hierfür die Menüpunkte

Statistica Tarastatione Ausordurum Stammadol Star for Enter Statistica Control Statistica Statisti

Führen Sie die evtl. Programmaktualisierung gemäß den Anweisungen am Bildschirm durch.

Datensicherung

Sie finden die Funktion über das VR Logo oben links in der Menüleiste über den Menüpunkt

-	7 Sichern									
	🖬 🖶 🗟 🖬 🤱 •	Kontenü Auswertu	bersicht - VR-NetWorld Software ngen Stammdaten Extra:	Konten Hilfe Konten					Registrierung-Sizen	zinformation
	Drucken Druckvorschau Druckwiederholung Drucker eintichten	torb ZV-Dateien Freigabe	Überweisung Echtzeit-Überweis Erfassen	Lastschrift	Aktualisieren Aktualisieren Senden	Details Bearbeiten	ohne Gruppierung 🔐 nach Kreditinstitut im nach Kategorie 🔤 nach Kontoinhaber im nach Kontoart Gruppierung / Sortierung	Sortierung Konten		
9	Sichern	• a x	Kontenübersicht x							•

HBCI Chipkartenleser

1. Prüfen Sie zunächst Ihren Chipkartenleser auf eventuelle Updates. Starten Sie hierfür den cyberJack Gerätemanager über:

Starten Sie niertur den cyberjack Geratemanager über:

 \rightarrow Start

 \rightarrow Alle Programme (Windows 10: \rightarrow Alle Apps)



2. Im Gerätemanager wählen Sie den Reiter **"Aktualisierung"** aus und klicken dann auf **"Prüfe auf neue** Versionen".

est Info	Aktualisierung Upgrade Support PIN Dialog Extras Ot	er	
	- Installierte Komponenten		
	Komponente	Version	
()	cyberJack Base Components	7.8.6	
\sim			

3. Installieren Sie evtl. vorhandene Updates und starten Sie den PC neu.

VR Bank Fulda eG



VR NetWorld Software

1. Nach dem Start der VR-NetWorld Software klicken Sie auf "Stammdaten" und "Bankverbindungen".



2. Markieren Sie die "alte" VR-NetWorld Card mit der rechten Maustaste und wählen Sie "Sicherheitsmedium wechseln" aus.



3. Bestätigen Sie den Austausch mit "Ja"

Sicherhe	itsmedium wirklich austauschen?
?	Beim Austausch des Sichenheitsmediums kann die Bankverbindung ungühig werden. Alle Anderungen an der aktuellen Bankverbindung werden verworfen und der Bankverbindung wird ein anderes Sicherheitsmedium zugewiesen.
	Wollen Sie wirklich das Sicherheitsmedium austauschen?

4. Wählen Sie nun im nächsten Fenster das Medium "Chipkarte" und "Weiter"



5. Stecken Sie die neue Karte in den Chipkartenleser und befolgen die Anweisungen. **→** PIN Eingabe



6. Wenn die neue VR-NetWorld Card erkannt wurde, werden die Daten der Karte angezeigt. Bestätigen Sie diese Angaben mit **"Weiter"**.

	Kennung	Bankleitzahl Filiale	Dienst	Adresse
P	87265	53060180	TCP/IP	hbci01.fducia.de



-Partuer der Region

7. Bestätigen Sie die Angaben zur Bankverbindung mit "Weiter".

4	Bankleitzahl	53060180	
	Kreditinstitut	VR Bank Fulda	
	Benutzerkennung	6726502124022319797	
	URL/IP-Adresse	hisci01 fiducia de	Ungehung
	Komm. Dienst	TCP/IF	
	Schlüsselstatus	synchronisiert (7, 7, 1)	
	Kunden-ID		

8. Bestätigen Sie die Angaben zur URL des Rechenzentrums und der HBCI / FinTS-Version mit"Weiter"

0	Die Angaben für d	e Bankver	bindung	werden von d	ler Chipkarte üb	emonmen.
1	Danach wird die B	ankverbind	dung mit	dem Kredtins	But synchronisis	et.
	Herfür benötigen (Sie eine Or	ane-Vert	indung zu ihr	en Kredtinstitut	
	URL/IP-Adresse	hboi01.f	iducia de			Ŷ
	HBCI/PinTS-Ven	sion				
	Version	3.0				
))) (((Die angegebene INI-Brief hrer Bar auch diese verwe	FinTS-Ven k jedoch e nden	aon wurd sine ande	le automatisci rre Version an	n ermitteit. Wen gegeben ist, kö	n auf dem rmen Sie

9. Synchronisieren Sie die Bankverbindung mit "Ausführen".

Informationen zum Sendevorgang			×
Sollen die folgenden Aufträge ausgeführt werd	len?		
Ausführen des tolgenden Auftrages mit dem H	IBC1/FinTS-Verlahren:		
Bankverbindung >VPI HBDI Chipkartec bei VP *Bankverbindung synchronisieren	R Bank Fulda (BLZ 53068180)		
			~
	Autumen	Abbrechen	Цfe

10. Folgen Sie den Anweisungen zur VR-NetWorld Card → "Weiter"



→ PIN Eingabe

11. Zum Abschluss der Einrichtung klicken Sie auf "Fertig stellen".

Einrichten ei	ner Bankverbindung: Zusammenfassung	
0	Das Ernichten der Bankverbindung ist jetzt abgeschlossen.	
	Die Bankverbindung von der Chipkarte wurde übernommen.	
	Die neue Bankverbindung wurde erfolgreich mit dem Kreditinstitut synchronisiert.	
	Falls Ihre Bank Kontoinformationen sendet, sind auch die dazugehöngen Konten bereits eingerichtet worden.	
_		
	< Zurück Fertig stellen Hife	

Die VR-NetWorld Card ist sofort einsatzbereit.